Allgemeine Einstellungen

Diesen Menüpunkt finden Sie unter **Einstellungen/Kartensystem/Allgemeine Einstellungen.** Hier legen Sie die Grundeinstellungen für das PC CADDIE.id Kartensystem fest.

Buchung

- 1. Zunächst bestimmen Sie, in welchem Kontenbereich Ihre Kartenbewegungen verbucht werden sollen, z.B. **UMSATZ.** Beachten Sie, dass das gewählte Konto ein Kassenkonto sein muss.
- 2. Hier legen Sie die Artikel für die Kartenaufladung (Artikel-Nr. "kart")...
- 3. ...und Kartenentwertung fest (Artikel-Nr. "kbez").
- 4. An Stationen, an denen ein Kartenleser zum Bearbeiten der Karten angeschlossen ist, wird hier der Anschlussport festgelegt z.B. "99" für den Anschluss einer Cherry Tastatur mit integriertem Mifare-Leser.
- 5. Darunter wird die Leser Adresse eingetragen z.B. "M99". Sollten Sie sich unsicher sein, welche Einstellungen für Sie gelten, dann melden Sie sich bitte bei unserem Support wir helfen Ihnen gern weiter.
- 6. Ist dieses Häkchen aktiviert, werden bereits gespeicherte Mifare-Karten beim Auflegen auf den Leser sofort erkannt und die zugehörige Person in der Kasse automatisch angewählt.
- 7. Sie haben die Möglichkeit mit diesem Häkchen einzustellen, dass sich beim Starten von PC CADDIE das Automaten-Kontroll-Fenster, das Ihnen den Status aller Automaten anzeigt, automatisch öffnet.

Kartentypen

Karten-System		X
Buchung	Grundeinstellungen Kartentypen Vorschlag für Mitglieder Vorschlag für Gäste	
Kartentypen:	1 Mitglieder	Abbruch
	2 Gäste	
	3 Jugend vergünstigt	
	4 Pro (*)	
	5 Angestellte (*)	
	6 Mannschaftsspieler	
	7	
	8	
	9	
	A	
	B	
	F]	

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 15 Kartentypen anzulegen. Beispielsweise zahlen Ihre Mitglieder für einen Ballbezug am Automaten 1,00 € und Ihre Gäste 1,50 €. Pros und Angestellte hingegen dürfen kostenfrei Bälle mit ihrer Karte beziehen.

Damit PC CADDIE den richtigen Preis verbuchen kann, ordnen Sie beim Bearbeiten der Karten den für die jeweiligen Personen richtigen Kartentyp zu.

TIPP Sie können beispielsweise für kostenfreie Kartentypen hinter der Bezeichnung ein Sternchen in Klammern tippen - diese Kartentypen dürfen dann nicht von den Bedienern ausgestellt werden, bei denen in der Passwortverwaltung unter **Karten** "Eingeschränkt" zugeordnet wurde.

Vorschlag für Mitglieder



Entscheiden Sie selbst, welche Einstellungen vorgeschlagen werden sollen, wenn Sie einer Person eine Karte mit dem Kartentyp 1 - Mitglieder ausstellen.

- **Typ**: Der Kartentyp, der dem Ihrer Mitglieder entspricht hier Kartentyp 1
- Gültig, Tage: Dauer der Gültigkeit in Tagen ab Tag der Ausstellung
- *Gültig bis:*: Alternativ geben Sie hier ein fixes Datum ein, bis zu dem die Karte gültig sein soll. Damit dieses Feld "aktiv" ist, also nicht mehr grau hinterlegt, stellen Sie bei der vorherigen Option die Gültigkeit in Tagen auf Null
- *Kreditrahmen*: Möchten Sie Ihren Mitgliedern die Möglichkeit bieten, kostenpflichtige Leistungen mit der Karte in Anspruch zu nehmen, obwohl das Kartenguthaben verbraucht wurde, können Sie hier einen Kreditwert einstellen
- **Zulassung**: Bestimmen Sie die Zulassungen für Ihre Mitglieder. Dies ist insbesondere bei Zutrittssystemen von Bedeutung. Im Beispiel dürfen Ihre Mitglieder mit ihrer Karte den Ballautomaten nutzen und die Eingangstüre des Clubhauses öffnen.

Diese Einstellungen werden bei Ausstellen einer neuen Karte für ein Mitglied nur vorgeschlagen und lassen sich bei jeder Karte individuell ändern.

Vorschlag für Gäste

Karten-System	×
Grundeinstellungen Buchung Kartentypen Vorschlag für Mitglieder Vorschlag für Gäste Vorschlag für Gäste bei neu programmierten Karten: Typ 2 Gültig, Tage: 365 (0=>Gültig bis aktiv) Gültig bis: Kreditrahmen 0,00 Zulassung: Karte gespert Generalzulassung Ballautomat 1, Ballautomat 2 Tür 2 Herren-Garderobe Tür 3 Damen-Garderobe Tür 3 Damen-Garderobe Eingang Clubhaus	✓ <u>OK</u> ★ Abbruch

- **Typ**: Der Kartentyp, der dem Ihrer Gäste entspricht hier Kartentyp 2
- Gültig, Tage: Dauer der Gültigkeit in Tagen ab Tag der Ausstellung
- *Gültig bis:*: Alternativ geben Sie hier ein fixes Datum ein, bis zu dem die Karte gültig sein soll. Damit dieses Feld "aktiv" ist, also nicht mehr grau hinterlegt, stellen Sie bei der vorherigen Option die Gültigkeit in Tagen auf Null
- *Kreditrahmen*: Möchten Sie Ihren Gästen die Möglichkeit bieten, kostenpflichtige Leistungen mit der Karte in Anspruch zu nehmen, obwohl das Kartenguthaben verbraucht wurde, können Sie hier einen Kreditwert einstellen
- **Zulassung**: Bestimmen Sie die Zulassungen für Ihre Gäste. Dies ist insbesondere bei Zutrittssystemen von Bedeutung. Im Beispiel dürfen Ihre Gäste mit ihrer Karte nur den Ballautomaten nutzen.

Diese Einstellungen werden bei Ausstellen einer neuen Karte für einen Gast nur vorgeschlagen und lassen sich bei jeder Karte individuell ändern.

Grundeinstellungen

Diese Einstellungen sind sehr speziell. Bitte ändern Sie diese nicht ohne Rücksprache mit Ihrem PC CADDIE Support.

Karten-System	? 🗆 X
Buchung Kartentypen Vorschlag für Mitglieder Vorschlag für Gäste Grundeinstellungen	
Lokale Konfiguration: Steuerungs-System: 1 System-Typ: MIFARE Steuerungs-System: 1 COM: 0 Abfrage-Intervall: 0,10 s Retry: 4 Timeout: 0,5 s Timeout bei Schreib-/Lese-Befehlen: 3,0 s Detailliertes Logging (temporär) John Singer Steuerunger Steuerunge	Χ <u>A</u> bbruch
Automaten-Konfiguration F7 Spezielle Einstellungen F9 Konfiguration des Remote-Control-Systems F11 Konfiguration des Offline-Funksystems F11 Update für PC CADDIE.id Offline-Systeme laden PIN- <u>A</u> rchivierung Punkte-Konfiguration Configuration of tee time automatic	

Im Folgenden werden die Buttons erklärt:

Automaten-Konfiguration

Hier finden Sie mehr zum Thema Automatenparameter einstellen.

Spezielle Einstellungen

Dieser Button wird nur in sehr seltenen Fällen benötigt. Im Allgemeinen werden Einstellungen zur Ziehung gemacht. Dies wird schon bei der Installation von unserem Technik-Support erledigt.

Kredit auf Ballkarten für Mitglieder

Damit Ihre Mitglieder auch in der Nebensaison problemlos Bälle beziehen können, können Sie ihnen auf der Ballkarte einen Kredit einräumen.

Einstellungen/Karten-System/Allgemeine-Einstellungen

Anschliessend in der Lasche Grundeinstellungen auf die Automaten-Konfiguration (F7) wechseln. Ballautomaten markieren und auf Bearbeiten (F7) gehen. Wieder Ballautomat markieren und Edit (F7) drücken. Gewünschen Kreditbetrag in der Spalte Mitglieder/Kredit eintragen.

Preisklassen konfigurieren ×							
Bezeichnung:	Ballautoma	t			Kennung	BALL	
Stufe 1 - Mitglieder	Buchung 2.50	Greenfee	Kredit 50.00	Punkte	Takt 00:00	Zone gesperrt	X Abbruch
2 - Gäste	3.00	10.00	0.00	0	00:00	0	
3 - Jugend vergün:	1.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
4 - Service	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
5 - Angestellte	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
6 - Mitglieder Puttir	3.00	0.00	0.00	1	00:00	0	
7 -	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
8-	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
9-	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
A٠	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
В-	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
C.	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
D-	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
E-	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
F٠	0.00	0.00	0.00	0	00:00	0	
LAusnanme-∠ei	(aum <u>i</u>	L Ausnal	nme-zeitraum		Ausha	nme-zeitraum <u>3</u>	

Konfiguration des Remote-Control-Systems

Hier konfigurieren Sie Ihre PC CADDIE Cart-Steuerung (Zusatz-Modul).

Konfiguration des Offline-Funksystems

Hier konfigurieren Sie Ihr Offline-Funksystem (falls vorhanden).

Update für PC CADDIE.id Offline-Systeme laden

Falls Sie ein Offline-System haben, können Sie hier bei Bedarf ein separates Update laden.

PIN-Archivierung

Diese Funktion wird benötigt, wenn Sie mit dem PC CADDIE.id Kartensystem PINs benutzen.

PINs werden innerhalb des PC CADDIE.id Kartensystems alternativ oder in Ergänzung zur Gästekarte für die Zugangskontrolle oder für die Tagesziehung der Gäste am Ballautomaten benutzt. Der Vorteil

einer PIN besteht darin, dass man keine Mifare-Gästekarte ausgeben muss.

Bei einer PIN-Buchung vergibt PC CADDIE 6-stellige PINs. Die Anzahl der zu generierenden PINs ist damit begrenzt. Daher ist es sinnvoll, abgelaufene PINs zu archivieren, damit diese wieder neu vergeben werden können.

PINs ausbuchen		X
● PINs ausbuchen, die länger als	30 Tage nicht mehr gültig sind	Speichern
Verfall-Artikel:	vpin 0000 Pin-Verfall	Ende
2 PINs archivieren, die länger als	60 Tage nicht mehr gültig sind	
3 ▼ PINs löschen, die länger als	150 Tage nicht mehr gültig sind	
HINWEIS: Es können nur PINs mit		
4 Mit Nachtautomatik starten		
5Je	etzt ausführen	

- Hier können Sie abgelaufene PINs, die noch einen Wert haben, jedoch vom Kunden nicht benutzt wurde, ausbuchen. Dafür muss zuvor ein Verfall-Artikel zur Gegenbuchung angelegt werden. Wenn die Anzahl der Tage 30 beträgt, werden diejenigen PINs ausgebucht, deren Gültigkeit vor 30 Tagen endete.
- Die Archivierung sorgt dafür, dass verbuchte, jedoch abgelaufene PINs wieder <u>neu</u> vergeben werden können. Der Wert hat mit der Archivierung nichts zu tun. Wäre noch ein Wert vorhanden, kann dieser nachträglich bearbeitet oder ausgebucht werden.
- 3. Mit dieser Funktion können nur abgelaufene PINs mit dem Wert 0,00 gänzlich aus der Datenbank gelöscht werden.
- 4. Die mit dem Häkchen markierten Vorgänge werden mit der Nachtautomatik regelmäßig ausgeführt, wenn sie gespeichert wurden.
- 5. Mit diesem Button können Sie den Vorgang Jetzt ausführen.

Der Button **Speichern** sichert Ihre getätigten Einstellungen (z.B. für die Nachtautomatik), führt sie jedoch nicht aus.

Punkte-Konfiguration

Alternativ oder in Ergänzung zu einem Geldwert können auch Punkte vergeben werde. Damit sind schnell und einfach <u>Freibälle</u>, <u>Rabattstaffelungen</u> oder <u>Bonusvergaben</u> möglich. Ein Punkteguthaben ist als verkaufte Leistung zu sehen. Diese Leistung ist z.B. nur am Ballautomaten zu verwenden, nicht aber als Geldwert in der Gastronomie zur Bezahlung von Getränken und Speisen. Es gibt verschiedene "Punkte" in PC CADDIE:

Aufzurufen in PC CADDIE über:

 $System \ Karten system \ Allgemeine Einstellungen \ Grundeinstellungen \ Punkte \ Konfiguration$

Punkte	Werden wie Geldwerte behandelt, und können auch als "Freipunkte" umsonst verkauft werden
Sonderpunkte	Werden direkt dem Kunden zugeordnet und sind ohne Bezahlung buchbar.
regelmässige Sonderpunkte	Werden direkt dem Kunden oder dem Kartentypen in einem festgelegten Rhythmus zugeordnet.

Es kann also gleichzeitig ein Geld- und ein Punkte-Guthaben auf einer Karte vorhanden sein. Solange ein Punkteguthaben vorhanden ist, wird dieses zuerst verbraucht. Erst danach wird der Geldwert herangezogen.

TIPP Ein Punkte-Guthaben kann legitim "verfallen". Ein Geldwert hingegen nicht.

Für den Einsatz des Punktesystems können die folgenden Sonderparamater verwendet werden:

CARD_POINTFREE	Ermöglicht die kostenlose Vergabe der Punkte	
CARD_POINTEXTRA	Aktiviert den Button "Sonderpunkte"	
CARD_EXTRAOPT	Aktiviert die Sonderpunktekonfiguration	
CARD_POINTEXTRAVALID:	legt die Gültigkeitsdauer der Sonderpunkte in Tagen fest	
TIEX_CARDCHARGEEXTRA	Sonderpunkte auch bei Online-Zahlungen auf die Karte ladbar machen	
CARD_VALUEAUTO_ALLOW_NEGATIVE	Auch negative Beträge bei Automatischer Zubuchung nach Kartenaufladung erlauben	
CARD_VALUEAUTO_NORMAL:OFF	Normale Abfrage bezüglich automatischer Zubuchung abschaltbar, da dies dann keinen Sinn macht	

Konfiguration der Punktestufen

Hier hat man bis zu 10 Stufen zur Auswahl, die man für eine bestimmte Anzahl an Punkten zu einem festgelegten Preis vergibt.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Stufen mit dem Häkchen. So wäre z.B. auch ein Sommer- und Winter-Preisschema denkbar.

Für **Stufe 1** sind die Werte klar definiert:

Pı	Preise für Punkte festlegen				
	Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe	Sonderfunktionen			
	▼ Stufe 1 aktivieren				
	Anzahl Punkte: 1				
	Kartentun:	Preis:			
	1 - Mitalieder	1.50			
	2 - Gäste	2,00			
	3 - Jugend vergünstigt	1,00			
	4 - Service	0,00			
	5 - Angestellte	0,00			
	6 - Mannschaftsspieler	0,00			
	7.	0,00			
	8-	0,00			
	9-	0,00			
	Α-	0,00			
	В -	0,00			
	C.	0,00			
	D.	0,00			
	Ε·	0,00			
	F٠	0,00			
-					

Für **Stufe 2** ist nun festgelegt, dass der Kunde für 11 Punkte den Preis von 10 Punkten bezahlt.

Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Sonderfunktionen Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 X Abbruce	
	hern h
Stufe 2 aktivieren	
Anzahl Punkte: 11	
Kartentyp: Preis:	
1 - Mitglieder 15,00	
2 - Gäste 20,00	
3 - Jugend vergünstigt 10,00	
4 - Service 0,00	
5 - Angestellte 0,00	
6 - Mannschaftsspieler 0,00	
7 - 0,00	
8- 0,00	
9 - 0,00	
A - 0,00	
B - 0,00	
C - 0,00	
D - 0,00	
E - 0,00	
F - 0,00	

Sonderfunktionen

Die Sonderfunktionen können nur für ein Online-System verwendet werden.

Hier werden anhand des Häkchens <u>Sonderpunkte</u> aktiviert. Bei Sonderpunkten handelt es sich um Freipunkte, die zusätzlich zum normalen Guthaben vergeben werden können. Auch regelmäßige Freipunkte sind damit möglich, wenn Sie z.B. den Mannschaftsspielern wöchentlich 100 Freibezüge ermöglichen wollen.

Preise für Punkte festlegen	ß
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Sonderfunktionen	Speichern Abbruch
Konfiguration für die automatische Zuladung von Sonderpunkten oder Sonderwerten ab einem festgelegten Betrag der Kartenaufladung: Automatik Sonderpunkte aktiviert	
O Automatik Sonderpunkte bearbeiten	
Automatik Sonderwerte aktiviert	
O Automatik Sonderwerte bearbeiten	

PC CADDIE bietet Ihnen die Möglichkeit, bei Aufladung eines Kartenguthabens automatisch einen Bonus in Form von Punkten oder Geldwert aufzubuchen.

Automatik Sonderpunkte bearbeiten

Setzen Sie zum Aktivieren der automatischen Sonderpunkte das Häkchen.

Preise für Punkte festlegen	آ ۲
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Sonderfunktionen	Speichern
Sonderpunkte aktiviert	
Konfiguration für die automatische Zuladung von Sonderpunkten oder Sonderwerten ab einem festgelegten Betrag der Kartenaufladung:	
Automatik Sonderpunkte aktiviert	
O Automatik Sonderpunkte bearbeiten	
🧮 Automatik Sonderwerte aktiviert	
O Automatik Sonderwerte bearbeiten	

Klicken Sie zum Bearbeiten auf den Button **Automatik Sonderpunkte bearbeiten.**

Hier werden die Punkte zusätzlich als Bonus aufgeladen.

Automatik Sonderpunkte			ß
Stufe 8 Stufe 1 Stufe 2 Stuf	Stufe 9 fe 3 Stufe 4	Stufe 10	Speichern
🔽 Stufe 1 aktivieren			
Kartentyp: 1 - Mitglieder 2 - Gäste 3 - Jugend vergünstigt 4 - Service 5 - Angestellte 6 - Mannschaftsspieler 7 - 8 - 9 - A -	Kartenaufla Ab Betrag: 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	ndung: Punkte dazu: 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
D -	0.00		
E -	0,00	0	
F·	0,00	0	

Automatik Sonderwerte bearbeiten

Setzen Sie zum Aktivieren der automatischen Sonderwerte das Häkchen.

Klicken Sie zum Bearbeiten auf den Button Automatik Sonderwerte bearbeiten.

Hier wird als Bonus ein Geldwert aufgeladen.

Aut	omatik Sonderwerte			23		
	Stufe 8 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	Stufe 9 Stufe 4	Stufe 10 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7	Speichern Abbruch		
ſ	☑ Stufe 1 aktivieren					
		Kartenaufla	adung:			
ł	Kartentyp:	Ab Betrag:	Wert dazu:			
	1 - Mitglieder	15,00	2,00			
í	2 - Gäste	20,00	2,00			
	3 - Jugend vergünstigt	10,00	2,00			
	4 - Service	0,00	0,00			
į	5 - Angestellte	0,00	0,00			
6	6 - Mannschaftsspieler	0,00	0,00			
	7.	0,00	0,00			
(3-	0,00	0,00			
Ş	9.	0,00	0,00			
1	Α.	0,00	0,00			
E	3 -	0,00	0,00			
(D-	0,00	0,00			
[)·	0,00	0,00			
E	Ξ.	0,00	0,00			
F	. .	0,00	0,00			

Bei dieser Variante wird wirklich der Geldbetrag der Karte um den Betrag X erhöht - die Aufbuchung wird mit einem Artikel gegengebucht, der folgende Artikelnummer hat: kartxdsc - wobei die ersten vier Buchstaben von der Standard-Kartenbuchung genommen werden (also "kart") und dann xdsc (eXtra-DiSCount) dahinter gesetzt wird.

Konfiguration der TeeTime Automatik

Mit der Tee-Time Automatik im Kartensystem können Sie bestimmte durch das Kartensystem steuerbare Aktion über einen definierten Timetablebereich per Buchung aktivieren. Insgesamt können 6 Automatiken eingerichtet werden.

Hier ein kleines Beispiel:

Sie betreiben eine Sauna, die von Ihren Kunden gebucht werden kann. Damit die Sauna zum Buchungszeitraum auf Betriebstemperatur ist können die Aktivierung der Sauna von einer Buchung abhängig machen und zusätzlich Vor- und Nachlaufzeiten definieren.

Hierfür erstellen sie eine Teetime Automatik.

TeeTime Automatik (Inaktiv)	
Kontroll Kartensystem: 1	
Automatik 3 Automatik 4 Automatik 5 Automatik 6 *Saunaschaltung Automatik 2	X Abbruch
Name: Saunaschaltung	
 Automatik aktiviert 	
TT Bereich: SAUN	
Zeit vor Buchung: 30 min	
Zeit nach Buchung: 10 min	
SteuerungTyp:BARIXIP:192.168.12.25Relais:2Automat:	

Erklärung der Felder und Werte:

Kontroll Kartensystem: Nummer des Kartensystem (ablesbar über MAKRO: SM)

MultiID: Disabled					
Name	State	ID	Time	PID	Version - 2015a-32 - 19.06.15 17:45:10
Manager	Running since 26.6.2015 08:35:46	pcc_jw-think	14:27:07	2884	06-05-2014 15:26:48
Kartensystem	Running since 14:25:28	user_c1	14:27:04	5744	2015a-32 - 19.06.15 17:45:10

Name: Name der Automatik

Automatik aktiviert: An/Abschalten der Automatik-Regel

<u>TT-Bereich</u>: Definiert den TimeTable(TT) Bereich der zur Prüfung in der Automatik herangezogen wird. Buchungen in diesem Bereich lösen die Aktion aus. Hier muss die 4-stellige Bereichs-ID eingegeben werden, welche Sie aus in der Timetable-Bereichsauswahl ersehn können.

Zeit vor Buchung: Vorlauf ab Beginn des Buchungszeitraums

Zeit nach Buchung: Nachlauf ab Ende des Buchungszeitraums



Steuerung:

Typ: Auswahl des Steuerungstypen BARIX oder XFUNC

IP: IP des BARIX Gerätes das angesteuert werden soll (BARIX-Methode)

RELAIS: Nummer des Relais das geschaltet werden soll (BARIX-Methode)

AUTOMAT: Nummer des Automaten on der Automatenübersicht (XFUNC-Methode)



Steuerungstyp BARIX Bei Typ BARIX wird ein Brarix
Barionet LAN/RELAIS Gerät über seine IP angesprochen.
Dieses Gerät hat zwischen 4 bis 10 Relais die einzeln "AN"gesteuert werden können.
Steuerungstyp XFUNC Bei Typ XFUNC wird ein Automat aus der Automatenübersicht, deklariert durch die
Automatennummer, angesprochen und dessen Relais für den definierten Zeitraum "AN" geschaltet.